


【SQL 再インストール】

＜準備＞環境の確認

SQL Server (NCINSTANCE2012) 以外のものが存在しないことを確認する。


※Windows11 の場合は SQL Server (NCINSTANCE2017)

(他のアプリで使用していないか。)




①バックアップデータをデスクトップ等にコピーしておく。

(SQL 再インストールをすると、消えるので必ず実行)




②SQL をアンインストール（順番にアンインストール。）



③DVD より SQL インストールを実行。

【経審太助 V202205 インストール／アンインストール手順書 参照】

④インストール後、DbRestore.bat（Windows11 の場合は DbRestore2017.bat）を実行。



⑤SQL Server (NCINSTANCE2012/NCINSTANCE2017) を停止させた状態で、①でデスクトップ等にコピーしたバックアップデータを、C ドライブ「DataBase」に上書き。(戻す)

⑥SQL Server (NCINSTANCE2012/NCINSTANCE2017) を実行中にする。

⑦経審太助の起動を確認する。