


## 【SQL 再インストール】

### ＜準備＞環境の確認


SQL Server (NCINSTANCE2017) 以外のものが存在しないことを確認する。

(他のアプリで使用していないか。)




①バックアップデータをデスクトップ等にコピーしておく。

(SQL 再インストールをすると、消えるので必ず実行)




②SQL をアンインストール（順番にアンインストール。）



③DVD より SQL インストールを実行。

【経審太助 V202309 インストール／アンインストール手順書 参照】

④インストール後、DbRestore2017.bat を実行。



⑤SQL Server (NCINSTANCE2017) を停止させた状態で、①でデスクトップ等にコピーしたバックアップデータを、Cドライブ「DataBase」に上書き。(戻す)

⑥SQL Server (NCINSTANCE2017) を実行中にする。

⑦経審太助の起動を確認する。